




2025-2026

Vendredi 31/10/2025

FICHE N° - ORANGE BEETLE

Imitation en foam d'un terrestre - Type : Sèche

Difficulté



Matériel

- Hameçon standard fin de fer # 10 à 12
- Hackle de coq noir
- Dubbing ou mini fritz Peacock
- Fil de montage 10/0 noir
- Tinsel ou flashabou cuivre
- Elastique pour patte
- Foam orange
- Foam noir
- Foam beige



Description

Ce modèle de scarabée représentant une belle bouché et un travail autour du foam. En étang il conviendra de poser dans les couloirs à vent situés coté rive face au vent. En rivière également quant le vent secoue les arbres de rive et qu'il n'y a pas d'éclosions visibles, il sera un outil pour prospecter les postes en bordures. Par moment, un poser un plus appuyé provoquant un petit ploc, pourra alerter un poisson un peu éloigné et provoquer une attaque. Sur hameçon de 10 ce montage pourrait probablement intéresser aussi nos amis Black. La difficulté dans ce montage, réside dans la gestion de l'espace disponible sur l'hameçon pour tout placer et garder l'œillet libre.

Jean-Pierre



Démarré la pose du fil vers la moitié de la hampe jusqu'au début de la courbe.



Poser une bande de foam orange de 3 mm de large, taillée en pointe sous la hampe en descendant un peu sur la courbe



Fixer deux brins de flashabou ou de tinsel cuivre ou or à l'arrière.



Fixer une bande de foam noir par-dessus de 3.5 à 4 mm taillé en pointe.



Fixer un hackle noir



Fixer un mini fritz ou faire un dubbing léger ton peacock



Former le sous corps jusqu'au la moitié de la hampe, pour garder de la place a l'avant et finir le montage. Bloquer.



Enrouler le hackle en palmer aéré jusqu'à mi hampe. Bloquer en renvoyer le fil a travers les fibres vers l'arrière.



Retourner l'hameçon et rabattre le foam orange sur le hackle. Maintenir par 3 a 4 cerclages et fixer à mi hampe.



Retourner le montage pour fixer le foam noir en le rabattant vers l'avant.




Foam noir fixer solidement au niveau du orange a mi hampe



Fixer une bande coupée en pointe de foam beige et une mèche de fritz ou un dubbing ton peacock au raz du 1^{er} montage



Faire un thorax léger en fritz ou dubbing et ramener le fil derrière.



Poser derrière le thorax une paire de patte en élastique de chaque côté par deux ou trois tours de fil max.



Ramener le fil en tête



Rabattre le foam beige et fixer. Former la tête. (Attention aux pattes avants)



Vernir la tête et recouper les pattes et le tinsel ou flashabou (même longueur que les pattes)



Mouche terminée



Truite 2.0



H2O : Pour parler mouche et tout comprendre

<http://data0.eklablog.fr/fario/perso/docs%20de%20cours/lexique%20peche%20mouche.pdf>